



## 目次

---

- 改訂情報
  - はじめに
    - 対象読者
    - 本書の構成
    - 本書の説明について
- 

索引

- 
- |                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| ▪ システム<br>設定ファイル           | ▪ ログ設定<br>ファイル                   |
| ▪ 概要                       | ▪ 概要                             |
| ▪ リ<br>ファ<br>レン<br>ス       | ▪ 監査<br>ログ                       |
| ▪ ポート<br>レット設<br>定ファイ<br>ル | ▪ アプ<br>リ<br>ケー<br>ショ<br>ンロ<br>グ |
| ▪ 概要                       |                                  |
| ▪ リ<br>ファ<br>レン<br>ス       |                                  |
- 

索引

## 改訂情報

---

変更 年月 日	変更内容
2015- 08-01	初版
2016- 04-01	第2版 設定ファイルの更新に 従って「システム設定ファイ ル」に「フォルダパスの区切 り文字」を追加しました。
2017- 08-01	第3版 設定ファイルの更新に 従って「システム設定ファイ ル」に「メールの宛先表示時 のソート順」を追加しまし た。
2018- 02-01	第4版 「システム設定ファイ ル」の「メール作成時の本文 テキスト形式」にコラムを追 記しました。
2019- 08-01	第5版 設定ファイルの更新に 従って「システム設定ファイ ル」の「署名の挿入位置」、 「簡易宛先選択の動作モー ド」、「送信時の宛先の チェックモード」、「デフォ ルト検索条件」を追加しまし た。 レイアウトの更新に伴って署 名設定の説明を更新しまし た。

---

## 対象読者

本書では次の読者を対象としています。

- intra-mart Accel GroupMail を利用したアプリケーション開発を行う方
- intra-mart Accel GroupMail 上でのシステム運用を行う方

## 本書の構成

本書は intra-mart Accel GroupMail で提供されている設定ファイルに関する説明を行っています。

- 機能(モジュール)別の設定ファイルの種類
- 設定ファイル別の仕様説明
- 設定項目に対する設定内容ならびに注意点の説明

## 本書の説明について

- 「デフォルト値」

該当の設定を省略した場合の値となります。製品出荷時の値ではありません。

### 項目

- 概要
- リファレンス
  - メール文字列の検索方法
  - 添付ファイルの保存区分
  - 不在通知機能の使用可否
  - メール本文の最大文字数
  - 振り分け条件最大行
  - 添付ファイルの上限数
  - フォルダパスの区切り文字
  - メールの宛先表示時のソート順
  - 簡易宛先選択の動作モード
  - 送信時の宛先のチェックモード
  - 一覧の表示件数
    - 閲覧状況一覧の表示件数
    - 管理者機能一覧の表示件数
  - システム環境で設定できる最大値
    - メールの有効保存期間
    - 添付ファイルの有効保存期間
    - 利用者の最大使用データ量
  - 個人設定・ユーザ環境設定の初期値情報
    - ユーザ環境設定の初期値情報
      - メールの有効保存期間
      - 利用者の最大使用データ量
    - メール個人設定の初期値情報
      - メール一覧表示件数
      - メール作成時のCC、BCCの表示有無
      - メール作成時の本文テキスト形式
      - 簡易宛先検索の表示区分
      - 簡易宛先検索のユーザ表示件数
      - 簡易宛先検索のグループ表示件数
      - 自分宛メール送信有無
      - メール新規作成時の署名の挿入有無
      - メール返信時の署名の挿入有無
      - メール転送時の署名の挿入有無
      - 署名の挿入位置
      - 署名
      - メール返信時の元メッセージ使用区分
      - メール返信時のインデント記号
      - メール転送時の元メッセージ使用区分
      - メール転送時のインデント記号
      - メールプレビュー表示
      - 添付ファイルの自動アップロード
      - 不在通知の有無
      - 不在通知件名
      - 不在通知本文
      - メール作成・詳細画面の表示区分
  - 振り分け条件設定
    - 振り分け条件1
  - デフォルト検索条件
    - 下位フォルダも検索するフラグ
    - 件名フラグ
    - 本文フラグ
    - 添付ファイル名フラグ
    - 差出人フラグ
    - TOフラグ
    - CCフラグ

### 項目

- 概要
- 監査ログ
  - 標準出力設定
  - 出力パターン
    - 利用可能なパターン文字列
    - 利用可能なMDCキー
- アプリケーションログ
  - 標準出力設定
  - 出力パターン
    - 利用可能なパターン文字列
    - 利用可能なMDCキー

## 概要

intra-mart Accel GroupMail のログ出力情報の

モジュール	Accel GroupMail
設定場所	WEB-INF/conf/iag-logger.xml

## 概要

intra-mart Accel GroupMail のシステム共通情報の設定です。

モジュール	Accel GroupMail
フォーマットファイル(xsd)	WEB-INF/schema/iag-system-config.xsd
設定場所	WEB-INF/conf/iag-system-config.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tns:iag-system-config
  xmlns:tns="http://www.ucm.co.jp/products/groupmail-
  configurations"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.ucm.co.jp/products/groupmail-
  configurations ../schema/iag-system-config.xsd ">
  <tns:mail-search-mode>PREFIX</tns:mail-search-
  mode>
  <tns:attachment-file-naming>ID</tns:attachment-
  file-naming>
  <tns:enable-out-of-office-setting>>false</tns:enable-
  out-of-office-setting>
  <tns:characters-per-message>4000</tns:characters-
  per-message>
  <tns:filters-per-user>5</tns:filters-per-user>
  <tns:attachments-per-
  message>20</tns:attachments-per-message>
  <tns:folder-path-separator> / </tns:folder-path-
  separator>
  <tns:address-order>USER_SPECIFIED</tns:address-
  order>
  <tns:recent-recipients-search>NORMAL</tns:recent-
  recipients-search>
  <tns:recipients-validation-
  mode>AVAILABILITY</tns:recipients-validation-mode>
  <tns:length-per-page>
  <tns:users-in-mail-status>15</tns:users-in-mail-
  status>
  <tns:lines-in-admin>15</tns:lines-in-admin>
  </tns:length-per-page>

  <tns:quota-max>
  <tns:months-for-mail>12</tns:months-for-mail>
  <tns:months-for-files>6</tns:months-for-files>
  <tns:megabytes-per-user>10</tns:megabytes-per-
  user>
  </tns:quota-max>
  <tns:defaults>
  <tns:quota>
  <tns:months-for-mail>12</tns:months-for-mail>
  <tns:megabytes-per-user>10</tns:megabytes-
  per-user>
  </tns:quota>
  <tns:preference>
  <tns:messages-per-page>15</tns:messages-per-
  page>
  <tns:display-carbon-copy>>false</tns:display-
  carbon-copy>
  <tns:message-content-type>HTML</tns:message-
  content-type>
  <tns:recipients-order-in-recent-
  list>USAGE</tns:recipients-order-in-recent-list>
  <tns:users-in-recent-list>10</tns:users-in-
  recent-list>
  <tns:groups-in-recent-list>5</tns:groups-in-
  recent-list>
  <tns:cc-to-me>>false</tns:cc-to-me>
  <tns:add-signature>>false</tns:add-signature>
  <tns:signature></tns:signature>
  <tns:signature-position>FOOTER</tns:signature-
  position>
  <tns:add-signature-on-reply>>false</tns:add-
  signature-on-reply>
  <tns:add-signature-on-forward>>false</tns:add-
  signature-on-forward>
  <tns:quotation-on-
  reply>NO_QUOTE</tns:quotation-on-reply>
  <tns:indent-mark-on-reply>></tns:indent-mark-
  on-reply>
  <tns:quotation-on-
  forward>NO_QUOTE</tns:quotation-on-forward>
  <tns:indent-mark-on-forward>></tns:indent-
  mark-on-forward>
  <tns:show-preview>>true</tns:show-preview>
  <tns:notify-out-of-office>>false</tns:notify-out-of-
```

```
<included>
  <!--
  - GROUPMAIL_USER_CONTEXT
  -->
  <appender name="GROUPMAIL_
  class="ch.qos.logback.core.rolling.F
  <file>${im.log}/groupmail/c
  <append>true</append>
  <!--
  <rollingPolicy class="ch.qos.
  <fileNamePattern>
  ${im.log}/groupmail-us
  </fileNamePattern>
  </rollingPolicy>
  -->
  <rollingPolicy class="ch.qc
  <fileNamePattern>${im
  user_context%i.log</fileNamePatt
  <minIndex>1</minInde
  <maxIndex>5</maxInd
  </rollingPolicy>
  <triggeringPolicy
  class="ch.qos.logback.core.rolling.S
  <maxFileSize>10MB</r
  </triggeringPolicy>
  <encoder class="ch.qos.log
  <layout
  class="jp.co.intra_mart.common.pla
  <pattern>[%d{yyyy-M
  %X{log.report.sequence} %-5level
  %msg%nopex%n</pattern>
  <enableOutputStackt
  <stackTraceDir>${im
  <stackTraceFileName
  ss'_%logId.log'</stackTraceFilena
  </layout>
  <immediateFlush>true<
  </encoder>
  </appender>
  <logger name="GROUPMAIL_U
  <level value="info" />
  <appender-ref ref="GROU
  <appender-ref ref="STDOL
  </logger>
  <!--
  - GROUPMAIL
  -->
  <appender name="GROUPMAIL_
  class="ch.qos.logback.core.rolling.F
  <file>${im.log}/groupmail/c
  <append>true</append>
  <!--
  <rollingPolicy class="ch.qos.
  <fileNamePattern>
  ${im.log}/groupmail-ap
  </fileNamePattern>
  </rollingPolicy>
  -->
  <rollingPolicy class="ch.qc
  <fileNamePattern>${im
  application%i.log</fileNamePatte
  <minIndex>1</minInde
  <maxIndex>5</maxInd
  </rollingPolicy>
  <triggeringPolicy
  class="ch.qos.logback.core.rolling.S
  <maxFileSize>10MB</r
  </triggeringPolicy>
  <encoder class="ch.qos.log
  <layout
  class="jp.co.intra_mart.common.pla
  <pattern>[%d{yyyy-M
  %X{log.report.sequence} %-5level
  -->
```

```

office>
  <tns:out-of-office-title></tns:out-of-office-title>
  <tns:out-of-office-message></tns:out-of-office-
message>
  <tns:enable-auto-upload>true</tns:enable-auto-
upload>
  <tns:popup-message-view>true</tns:popup-
message-view>
  </tns:preference>
  <tns:filter>
  <tns:condition1>TITLE</tns:condition1>
  </tns:filter>
  <tns:mail-search-condition>
  <tns:subordinate-folder>>false</tns:subordinate-
folder>
  <tns:title>true</tns:title>
  <tns:text>true</tns:text>
  <tns:attachment-file-
name>>false</tns:attachment-file-name>
  <tns:sender>>false</tns:sender>
  <tns:to>>false</tns:to>
  <tns:cc>>false</tns:cc>
  </tns:mail-search-condition>
</tns:defaults>
</tns:iag-system-config>
    
```

```

86 %msg%nope%n</pattern>
87 <enableOutputStack
88 <stackTraceDir>${im
89 <stackTraceFilename
90 ss'_%logId.log'</stackTraceFilena
91 </layout>
92 <immediateFlush>true<
93 </encoder>
94 </appender>
95
96 <logger name="GROUPMAIL"
97 <level value="error" />
98 <appender-ref ref="GROU
99 <appender-ref ref="STDOL
100 </logger>
101
102 <!--
103 - GROUPMAIL_AUDIT
104 -->
105 <appender name="GROUPMA
106 class="ch.qos.logback.core.rolling.F
107 <file>${im.log}/groupmail/c
108 <append>true</append>
109
110 <!--
111 <rollingPolicy class="ch.qos.
112 <fileNamePattern>
113 ${im.log}/groupmail-au
114 </fileNamePattern>
115 </rollingPolicy>
116 -->
117
118 <rollingPolicy class="ch.qc
119 <fileNamePattern>${imr
120 audit%i.log</fileNamePattern>
121 <minIndex>1</minInde
122 <maxIndex>5</maxInd
123 </rollingPolicy>
124
125 <triggeringPolicy
126 class="ch.qos.logback.core.rolling.S
127 <maxFileSize>10MB</r
128 </triggeringPolicy>
129
130 <encoder class="ch.qos.log
131 <layout
132 class="jp.co.intra_mart.common.pla
133 <pattern>[%d{yyyy-M
134 %X{tenant.id} %X{log.id} %X{rec
135 %X{iaq.operation} %X{iaq.sender}
136 %X{iaq.title} %X{iaq.escapedCont
137 %X{iaq.attachmentNames} %X{iaq
138 <enableOutputStack
139 <stackTraceDir>${im
140 <stackTraceFilename
141 ss'_%logId.log'</stackTraceFilena
142 </layout>
143 <immediateFlush>true<
144 </encoder>
145 </appender>
146
147 <logger name="GROUPMAIL_/
148 <level value="info" />
149 <appender-ref ref="GROU
150 </logger>
151
152 </included>
    
```

## リファレンス

### メール文字列の検索方法

タグ名 mail-search-mode

メールの文字列検索方法を設定します。

【設定項目】

```
<tns:mail-search-mode>PREFIX</tns:mail-search-mode>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	メールの文字列検索方法を「前方一致」と「部分一致」の二種類から設定できます。 PREFIX : メール文字列検索を前方一致で検索します。 SUBSTRING : メール文字列検索を部分一致で検索します。
単位・型	文字列(PREFIX / SUBSTRING)
省略時のデフォルト値	PREFIX
親タグ	iag_system_config

### 添付ファイルの保存区分

タグ名 attachment-file-naming

添付ファイルの保存区分を設定します。

【設定項目】

```
<tns:attachment-file-naming>ID</tns:attachment-file-naming>
```

必須項目	○
複数設定	×

**i コラム**  
 Accel GroupMail に特化しない項目を参考してください。  
<http://www.intra-mart.jp/document/library/iap/publication>

### 監査ログ

以下の操作結果のログを出力します。

- メール送信
- メール参照
- 添付ファイルダウンロード
- メール削除

設定する内容・設定値	添付ファイルの保存区分を「仮想ファイル名」と「実ファイル名」の二種類から設定できます。 ID : 添付ファイルを仮想ファイル名(ID)で保存します。 NAME : 添付ファイルを実ファイル名で保存します。
単位・型	文字列(ID/NAME)
省略時のデフォルト値	ID
親タグ	iag_system_config

### 不在通知機能の使用可否

タグ名	enable-out-of-office-setting
-----	------------------------------

不在通知機能の使用可否を設定します。

【設定項目】

```
<tns:enable-out-of-office-setting>false</tns:enable-out-of-office-setting>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	不在通知機能の使用可否を真偽値で設定できます。 true : 不在通知機能を使用します。 false : 不在通知機能を使用しません。
単位・型	真偽値(true/false)
省略時のデフォルト値	false
親タグ	iag_system_config

### メール本文の最大文字数

タグ名	characters-per-message
-----	------------------------

メール本文の最大文字数を設定します。

【設定項目】

```
<tns:characters-per-message>4000</tns:characters-per-message>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	メール本文の文字数を最小1文字～最大999999999文字の間で設定できます。
単位・型	整数(1～999999999)
省略時のデフォルト値	4000
親タグ	iag_system_config

### 振り分け条件最大行

タグ名	filters-per-user
-----	------------------

利用者が設定できる振り分け条件の最大行を設定します。

【設定項目】

● 添付ファイル削除

### 標準出力設定

ログレベル(初期値)	INFO
出力先(初期値)	\${im.log}/groupmail/

### 出力パターン

#### 利用可能なパターン文字列

フォーマット文字列	説明
%d	出力日時 初期書式は"yy
%thread	スレッド名
%level	ログレベル(INF
%logger	ロガー名
%msg	ログメッセージ リクエストを受 出力されます。
%x	MDC

#### 利用可能なMDCキー

リクエストログで利用可能なMDCのキーは以下

MDCキー	説明
iag.contextUserCd	処理者のユーザ
iag.mailId	メールのメール
iag.operation	iAG の操作種別 ● SEND メール ● SAVE メール ● PULL_BACK ● REFER メール ● FILE_DOWNLOAD ● DELETE メール ● FILE_DELETE
iag.sender	メールの差出人
iag.to	メールの宛先(1 複数の場合はコ ベートグループ 名称の昇順にか  グループIDの出 ● 会社・組織 会社コード ● パブリック "public]" + クグループ: ● プライベート "private]"
iag.cc	メールの宛先(C 複数の場合はコ ベートグループ 名称の昇順にか  グループIDの出 ● 会社・組織 会社コード ● パブリック "public]" + クグループ: ● プライベート "private]"

<b>&lt;tns:filters-per-user&gt;5&lt;/tns:filters-per-user&gt;</b>	
必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	利用者が設定できる振り分け条件の行数を最小1行～最大99行の間で設定できます。
単位・型	整数(1～99)
省略時のデフォルト値	5
親タグ	iag_system_config

### 添付ファイルの上限数

タグ名	attachments-per-message
-----	-------------------------

一度に登録できる添付ファイルの上限数を設定します。

【設定項目】

<b>&lt;tns:attachments-per-message&gt;20&lt;/tns:attachments-per-message&gt;</b>	
必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	一度に登録できる添付ファイルの上限数を0～設定できます。
単位・型	数字(0～)
省略時のデフォルト値	20
親タグ	iag_system_config

### フォルダパスの区切り文字

タグ名	folder-path-separator
-----	-----------------------

API の FolderService#getPathList() が返すフォルダのパスの区切り文字です。スマートフォン版のメールボックス画面で表示されます。

【設定項目】

<b>&lt;tns:folder-path-separator&gt;/&lt;/tns:folder-path-separator&gt;</b>	
必須項目	×
複数設定	×
設定する内容・設定値	フォルダの階層を表す区切り文字を設定します。
単位・型	文字列
省略時のデフォルト値	‘/’
親タグ	iag_system_config

### メールの宛先表示時のソート順

タグ名	address-order
-----	---------------

メール一覧やメール詳細画面などで表示される宛先となるユーザの表示順を設定します。

【設定項目】

MDCキー	説明
iag.bcc	メールの宛先(複数の場合はコピーグループ名称の昇順にカ グループIDのは ● 会社・組織 会社コード ● パブリック “public ” + グループ: ● プライベート “private ”

iag.title	メールの件名をす。
iag.content	メールの本文を
iag.escapedContent	メールの本文の
iag.contentType	メールの本文の ● HTML H ● TEXT プ
iag.attachmentNames	メールの添付で出力します。
iag.fileCd	添付ファイルのりで出力します
iag.path	メールの添付複数の場合はカ格納先はパブリは"/"で区切り

### アプリケーションログ

APIの開始と終了及び処理結果をログ出力します

#### 標準出力設定

ログレベル(初期値)	ERROR
出力先(初期値)	\${im.log}/groupmail-application.log

#### 出力パターン

##### 利用可能なパターン文字列

フォーマット文字列	説明
%d	出力日時 初期書式は“yy
%thread	スレッド名
%level	ログレベル(OF
%logger	ロガー名
%msg	ログメッセージ リクエストを受出力されます。
%x	MDC

#### 利用可能なMDCキー

リクエストログで利用可能なMDCのキーは以下

MDCキー	説明
iag.contextUserCd	処理者のユーザIDを出



```
<tns:address-order>USER_SPECIFIED</tns:address-order>
```

必須項目	×
複数設定	×
設定する内容・設定値	宛先のユーザの表示順を「送信ユーザが指定した順番」と「表示名で並び替えた順番」の二種類から設定できます。 USER_SPECIFIED : メール送信者が宛先に指定した順番で表示します。 DISPLAY_NAME : ユーザ、会社・組織、パブリックグループ、プライベートグループの順かつ名称の昇順で表示します。
単位・型	文字列(USER_SPECIFIED/ DISPLAY_NAME)
省略時のデフォルト値	USER_SPECIFIED
親タグ	iag_system_config

### 簡易宛先選択の動作モード

タグ名 recent-recipients-search

簡易宛先選択の動作モードを指定します。

【設定項目】

```
<tns:recent-recipients-search>NORMAL</tns:recent-recipients-search>
```

必須項目	×
複数設定	×
設定する内容・設定値	簡易宛先選択の動作モードを選択します。 検索負荷の緩和用です。 NORMAL : IM共通マスタに存在しない、もしくは無効化されている、または利用者からみて認可されている組織に所属していないユーザは表示されません。 SKIP_VALIDATION : IM共通マスタに存在しないユーザは表示されません。 DISABLED : 簡易宛先選択画面を表示するリンクを表示しません。
単位・型	文字列(NORMAL/SKIP_VALIDATION/ DISABLED)
省略時のデフォルト値	NORMAL
親タグ	iag_system_config

### 送信時の宛先のチェックモード

タグ名 recipients-validation-mode

メール送信時に行う宛先チェックの動作を変更します。

【設定項目】

```
<tns:recipients-validation-mode>AVAILABILITY</tns:recipients-validation-mode>
```

必須項目	×
複数設定	×

設定する内容・設定値	メール送信時に行う宛先チェックの動作を変更します。 AVAILABILITY：マスタデータの有効性チェックのみ行う STRICT：送信時点での認可・所属・マスタの有効性チェックを行う
単位・型	文字列(AVAILABILITY/STRICT)
省略時のデフォルト値	AVAILABILITY
親タグ	iag_system_config

### 一覧の表示件数

タグ名	length-per-page
親タグ	iag_system_config

一覧の表示件数情報を設定します。

### 閲覧状況一覧の表示件数

タグ名	users-in-mail-status
-----	----------------------

閲覧状況一覧の表示件数を設定します。

【設定項目】

```
<tns:length-per-page>
<tns:users-in-mail-status>10</tns:users-in-mail-status>
</tns:length-per-page>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定する内容・設定値	閲覧状況一覧の表示件数を1～100の間で設定できます。
単位・型	整数(1～100)
省略時のデフォルト値	15
親タグ	length-per-page

### 管理者機能一覧の表示件数

タグ名	lines-in-admin
-----	----------------

管理者機能一覧の表示件数を設定します。

【設定項目】

```
<tns:length-per-page>
<tns:lines-in-admin>15</tns:lines-in-admin>
</tns:length-per-page>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定する内容・設定値	管理者機能一覧の表示件数を1～100の間で設定できます。
単位・型	整数(1～100)
省略時のデフォルト値	15
親タグ	length-per-page

### システム環境で設定できる最大値

タグ名 quota-max

親タグ iag\_system\_config

システム環境で設定できる最大値を設定します。

#### メールの有効保存期間

タグ名 months-for-mail

メールの有効保存期間を月数で設定します。

【設定項目】

```
<tns:quota-max>
<tns:months-for-mail>12</tns:months-for-mail>
</tns:quota-max>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	×
設定する内容・設定値	メールの有効保存期間を月数0～99ヶ月の間で設定できます。 0を設定した場合は、無期限でメールを保存します。
単位・型	整数(0～99)
省略時のデフォルト値	12
親タグ	quota-max

#### 添付ファイルの有効保存期間

タグ名 months-for-files

添付ファイルの有効保存期間を月数で設定します。

【設定項目】

```
<tns:quota-max>
<tns:months-for-files>6</tns:months-for-files>
</tns:quota-max>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	×
設定する内容・設定値	添付ファイルの有効保存期間を月数0～99ヶ月の間で設定できます。 0を設定した場合は、無期限でメールを保存します。
単位・型	整数(0～99)
省略時のデフォルト値	6
親タグ	quota-max

#### 利用者の最大使用データ量

タグ名 megabytes-per-user

利用者の最大使用データ量を設定します。

【設定項目】

```
<tns:quota-max>
<tns:megabytes-per-user>10</tns:megabytes-per-user>
</tns:quota-max>
```

必須項目	<input type="radio"/>
------	-----------------------

複数設定	×
設定する内容・設定値	利用者の最大使用データ量を1~999999の間で設定できます。 単位はMBとなります。
単位・型	整数(1~999999)
省略時のデフォルト値	10
親タグ	quota-max

### 個人設定・ユーザ環境設定の初期値情報

タグ名	defaults
親タグ	iag_system_config

個人設定・ユーザ環境設定の初期値情報を設定します。

### ユーザ環境設定の初期値情報

タグ名	quota
親タグ	defaults

ユーザ環境設定の初期値情報を設定します。

### メールの有効保存期間

タグ名	months-for-mail
-----	-----------------

メールの有効保存期間の月数の初期値を設定します。

#### 【設定項目】

```
<tns:defaults>
<tns:quota>
  <tns:months-for-mail>12</tns:months-for-mail>
</tns:quota>
</tns:defaults>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	×
設定する内容・設定値	メールの有効保存期間の初期値を月数0~99ヶ月の間で設定できます。 0を設定した場合は、無期限でメールを保存します。
単位・型	整数(0~99)
省略時のデフォルト値	12
親タグ	quota

### 利用者の最大使用データ量

タグ名	megabytes-per-user
-----	--------------------

利用者の最大使用データ量を設定します。

#### 【設定項目】

```
<tns:defaults>
<tns:quota>
  <tns:megabytes-per-user>10</tns:megabytes-per-user>
</tns:quota>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	利用者の最大使用データ量の初期値を1～999999の間で設定できます。 単位はMBとなります。
単位・型	整数(1～999999)
省略時のデフォルト値	10
親タグ	quota

#### メール個人設定の初期値情報

タグ名 preference

親タグ defaults

メール個人設定の初期値情報を設定します。

#### メール一覧表示件数

タグ名 messages-per-page

メール一覧表示件数の初期値を設定します。

【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:messages-per-page>15</tns:messages-per-page>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	メール一覧の表示件数の初期値を1～100件の間で設定できます。
単位・型	整数(1～100)
省略時のデフォルト値	15
親タグ	preference

#### メール作成時のCC、BCCの表示有無

タグ名 display-carbon-copy

メール作成時のCC、BCCの表示有無の初期値を設定します。

【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:display-carbon-copy>>false</tns:display-carbon-copy>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	メール作成時のCC、BCCの表示有無の初期値を真偽値で設定できます。 true : メール作成時にCC、BCCを表示します。 false : メール作成時にCC、BCCを表示しません。

単位・型	真偽値(true/false)
省略時のデフォルト値	false
親タグ	preference

メール作成時の本文テキスト形式

タグ名 message-content-type

メール作成時の本文テキスト形式の初期値を設定します。

【設定項目】

```
<tns:defaults>
<tns:preference>
<tns:message-content-type>HTML</tns:message-content-type>
</tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	<p>メール作成時の本文テキスト形式の初期値を「TEXT」と「HTML」の二種類から設定できます。</p> <p>TEXT：メール作成時にプレーンテキストで本文を作成します。</p> <p>HTML：メール作成時にHTMLで本文を作成します。</p>
単位・型	文字列(TEXT/HTML)
省略時のデフォルト値	HTML
親タグ	preference



コラム

書式がHTMLのメールは文字の装飾やリンクの挿入など、単純なプレーンテキストよりも伝わりやすい表現を使用することができます。その一方で文字の装飾情報や、検索用に装飾を省いた文字列の情報など、追加で生成される情報がありますので、使用可能容量を圧迫しやすい傾向があります。またHTMLメールは自動的な装飾処理のため文章の入力中の負荷が比較的高く、長文の編集時などにはレスポンスが悪くなる場合があります。

簡易宛先検索の表示区分

タグ名 recipients-order-in-recent-list

簡易宛先検索の表示区分の初期値を設定します。

【設定項目】

```
<tns:defaults>
<tns:preference>
<tns:recipients-order-in-recent-list>USAGE</tns:recipients-order-in-recent-list>
</tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×

設定する内容・設定値	簡易宛先検索の表示区分の初期値を「USAGE」と「TIMESTAMP」の二種類から設定できます。 USAGE : メールを送信回数の降順で表示します。 TIMESTAMP : メールを送信日の降順で表示します。
単位・型	文字列(USAGE/TIMESTAMP)
省略時のデフォルト値	USAGE
親タグ	preference

簡易宛先検索のユーザ表示件数

タグ名 users-in-recent-list

簡易宛先検索のユーザ表示件数の初期値を設定します。

【設定項目】

```
<tns:defaults>
<tns:preference>
<tns:users-in-recent-list>10</tns:users-in-recent-list>
</tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定する内容・設定値	簡易宛先検索のユーザ表示件数の初期値を1～99件の間で設定できます。
単位・型	整数(1～99)
省略時のデフォルト値	10
親タグ	preference

簡易宛先検索のグループ表示件数

タグ名 groups-in-recent-list

簡易宛先検索のグループ表示件数の初期値を設定します。

【設定項目】

```
<tns:defaults>
<tns:preference>
<tns:groups-in-recent-list>5</tns:groups-in-recent-list>
</tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定する内容・設定値	簡易宛先検索のグループ表示件数の初期値を1～99件の間で設定できます。
単位・型	整数(1～99)
省略時のデフォルト値	5
親タグ	preference

自分宛メール送信有無

タグ名 cc-to-me

メール送信時の自分宛メール送信有無の初期値を設定します。

【設定項目】

```
<tns:defaults>
<tns:preference>
  <tns:cc-to-me>>false</tns:cc-to-me>
</tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	メール送信時の自分宛メールの送信有無の初期値を真偽値で設定できます。 true : メール送信時に自分宛にメールを送信します。 false : メール送信時に自分宛にメールを送信しません。
単位・型	真偽値(true/false)
省略時のデフォルト値	false
親タグ	preference

メール新規作成時の署名の挿入有無

タグ名 add-signature

メール新規作成時の署名の挿入有無の初期値を設定します。

【設定項目】

```
<tns:defaults>
<tns:preference>
  <tns:add-signature>>false</tns:add-signature>
</tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	メール新規作成時の署名の挿入有無の初期値を真偽値で設定できます。 true : メール新規作成時に署名を挿入します。 false : メール新規作成時に署名を挿入しません。
単位・型	真偽値(true/false)
省略時のデフォルト値	false
親タグ	preference

メール返信時の署名の挿入有無

タグ名 add-signature-on-reply

メール返信時の署名の挿入有無の初期値を設定します。

【設定項目】

```
<tns:defaults>
<tns:preference>
  <tns:add-signature-on-reply>>false</tns:add-signature-on-reply>
</tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×



設定する内容・設定値	メール返信時の署名の挿入有無の初期値を真偽値で設定できます。 true : メール返信時に署名を挿入します。 false : メール返信時に署名を挿入しません。
単位・型	真偽値(true/false)
省略時のデフォルト値	false
親タグ	preference

メール転送時の署名の挿入有無

タグ名	add-signature-on-forward
-----	--------------------------

メール転送時の署名の挿入有無の初期値を設定します。

【設定項目】

```
<tns:defaults>
<tns:preference>
  <tns:add-signature-on-forward>false</tns:add-signature-on-forward>
</tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	メール転送時の署名の挿入有無の初期値を真偽値で設定できます。 true : メール転送時に署名を挿入します。 false : メール転送時に署名を挿入しません。
単位・型	真偽値(true/false)
省略時のデフォルト値	false
親タグ	preference

署名の挿入位置

タグ名	signature-position
-----	--------------------

署名の挿入位置の初期値を設定します。

【設定項目】

```
<tns:defaults>
<tns:preference>
  <tns:signature-position>FOOTER</tns:signature-position>
</tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	署名の挿入位置の初期値を文字列で設定できます。 HEADER : 署名を先頭に挿入します。 FOOTER : 署名を末尾に挿入します。
単位・型	文字列/(HEADER,FOOTER)
省略時のデフォルト値	FOOTER
親タグ	preference

署名

タグ signature  
名

署名の初期値を設定します。

【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:signature></tns:signature>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	署名の初期値を最大250文字で設定できません。
単位・型	文字列(最大250文字)
省略時のデフォルト値	未設定
親タグ	preference

メール返信時の元メッセージ使用区分

タグ名 quotation-on-reply

メール返信時の元メッセージ使用区分の初期値を設定します。

【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:quotation-on-reply>NO_QUOTE</tns:quotation-on-reply>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	メール返信時の元メッセージ使用区分の初期値を以下の四種類から設定できます。 NO_QUOTE : 元メッセージを残しません。 NO_INDENT : 元メッセージをそのまま残します。 INDENT : 元メッセージを残し、インデントを設定します。 INDENT_MARK : 元メッセージを残し、インデント記号を設定します。
単位・型	文字列(NO_QUOTE、NO_INDENT、INDENT、INDENT_MARK)
省略時のデフォルト値	NO_QUOTE
親タグ	preference

メール返信時のインデント記号

タグ名 indent-mark-on-reply

メール返信時のインデント記号の初期値を設定します。

【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:indent-mark-on-reply>></tns:indent-mark-on-reply>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	メール返信時のインデント記号の初期値を最大4文字で設定できます。
単位・型	文字列(最大4文字)
省略時のデフォルト値	>
親タグ	preference



#### コラム

メール返信時の元メッセージ使用区分(quotation-on-reply)が“INDENT\_MARK”の場合に有効となります。

#### メール転送時の元メッセージ使用区分

タグ名	quotation-on-forward
-----	----------------------

メール転送時の元メッセージ使用区分の初期値を設定します。

#### 【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:quotation-on-forward>NO_QUOTE</tns:quotation-on-forward>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	メール転送時の元メッセージ使用区分の初期値を以下の四種類から設定できます。 NO_QUOTE : 元メッセージを残しません。 NO_INDENT : 元メッセージをそのまま残します。 INDENT : 元メッセージを残し、インデントを設定します。 INDENT_MARK : 元メッセージを残し、インデント記号を設定します。
単位・型	文字列(NO_QUOTE、NO_INDENT、INDENT、INDENT_MARK)
省略時のデフォルト値	NO_QUOTE
親タグ	preference

#### メール転送時のインデント記号

タグ名	indent-mark-on-forward
-----	------------------------

メール転送時のインデント記号の初期値を設定します。

#### 【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:indent-mark-on-forward>></tns:indent-mark-on-forward>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	メール転送時のインデント記号の初期値を最大4文字で設定できます。
単位・型	文字列(最大4文字)

省略時のデフォルト値

親タグ	preference
-----	------------



#### コラム

メール転送時の元メッセージ使用区分(quotation-on-forward)が"INDENT\_MARK"の場合に有効となります。

#### メールプレビュー表示

タグ名	show-preview
-----	--------------

メールプレビューの表示有無の初期値を設定します。

#### 【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:show-preview>true</tns:show-preview>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
------	---

複数設定	×
------	---

設定する内容・設定値	メールプレビューの表示有無の初期値を真偽値で設定できます。 true : メールプレビューを表示します。 false : メールプレビューを表示しません。
------------	---

単位・型	真偽値(true/false)
------	-----------------

省略時のデフォルト値	true
------------	------

親タグ	preference
-----	------------

#### 添付ファイルの自動アップロード

タグ名	enable-auto-upload
-----	--------------------

添付ファイルの自動アップロード有無の初期値を設定します。

#### 【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:enable-auto-upload>true</tns:enable-auto-upload>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
------	---

複数設定	×
------	---

設定する内容・設定値	添付ファイルの自動アップロード有無の初期値を真偽値で設定できます。 true : 添付ファイルを自動アップロードします。 false : 添付ファイルを自動アップロードしません。
------------	---

単位・型	真偽値(true/false)
------	-----------------

省略時のデフォルト値	true
------------	------

親タグ	preference
-----	------------

#### 不在通知の有無

タグ名	notify-out-of-office
-----	----------------------

不在通知の有無の初期値を設定します。

【設定項目】

```
<tns:defaults>
<tns:preference>
  <tns:notify-out-of-office>false</tns:notify-out-of-
office>
</tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	不在通知の有無の初期値を真偽値で設定できます。 true : 不在通知を通知します。 false : 不在通知を通知しません。
単位・型	真偽値(true/false)
省略時のデフォルト値	false
親タグ	preference



コラム

不在通知機能の使用可否(enable-out-of-office-setting)が"true"の場合に有効となります。

不在通知件名

タグ名 out-of-office-  
title

不在通知の件名の初期値を設定します。

【設定項目】

```
<tns:defaults>
<tns:preference>
  <tns:out-of-office-title></tns:out-of-office-title>
</tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	不在通知の件名の初期値を設定できます。
単位・型	文字列
省略時のデフォルト値	未設定
親タグ	preference



コラム

不在通知機能の使用可否(enable-out-of-office-setting)が"true"の場合に有効となります。

不在通知本文

タグ名 out-of-office-  
message

不在通知の本文の初期値を設定します。

【設定項目】

```
<tns:defaults>
<tns:preference>
  <tns:out-of-office-message></tns:out-of-office-
message>
</tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	不在通知の本文の初期値を設定できます。
単位・型	文字列
省略時のデフォルト値	未設定
親タグ	preference



#### コラム

不在通知機能の使用可否(enable-out-of-office-setting)が"true"の場合に有効となります。

#### メール作成・詳細画面の表示区分

タグ名	popup-message-view
-----	--------------------

メール作成・詳細画面の表示区分の初期値を設定します。

#### 【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:popup-message-view>true</tns:popup-message-view>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	メール作成・詳細画面の表示区分の初期値を真偽値で設定できます。 true : 画面表示(別画面) false : ダイアログ表示
単位・型	真偽値(true/false)
省略時のデフォルト値	true
親タグ	preference

#### 振り分け条件設定

タグ名	filter
親タグ	defaults

振り分け条件設定の初期値情報を設定します。

#### 振り分け条件1

タグ名	condition1
-----	------------

条件1の初期値を設定します。

#### 【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:filter>
    <tns:condition1>TITLE</tns:condition1>
  </tns:filter>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
------	---

複数設定	×
設定する内容・設定値	条件1の初期値を以下の五種類から設定できます。 TITLE : 件名 CONTENT : 本文 FILE_NAME : 添付ファイル名 USER : 差出人(ユーザ) GROUP : 差出人(グループ)
単位・型	文字列(TITLE、CONTENT、FILE_NAME、USER、GROUP)
省略時のデフォルト値	TITLE
親タグ	filter

#### デフォルト検索条件

タグ名	filter
親タグ	defaults

検索条件の初期値情報を設定します。  
ユーザが「保存する」ボタンをクリックして検索条件を保存した場合はそちらが優先されます。

#### 下位フォルダも検索するフラグ

タグ名	subordinate- folder
-----	------------------------

検索条件「下位フォルダも検索する」のデフォルト値を指定します。

#### 【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:mail-search-condition>
    <tns:subordinate-folder>false</tns:subordinate-
folder>
  </tns:mail-search-condition>
</tns:defaults>
```

必須項目	×
複数設定	×
設定する内容・設定値	検索条件「下位フォルダも検索する」の初期状態を指定します。 true: デフォルトでチェックがつきます。 false: デフォルトでチェックが外れます。
単位・型	真偽値(true/false)
省略時のデフォルト値	false
親タグ	mail-search-condition

#### 件名フラグ

タグ名	title
-----	-------

検索条件「件名」のデフォルト値を指定します。

#### 【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:mail-search-condition>
    <tns:title>true</tns:title>
  </tns:mail-search-condition>
</tns:defaults>
```

必須項目	×
複数設定	×
設定する内容・設定値	検索条件「件名」の初期状態を指定します。 true: デフォルトでチェックがつきます。 false: デフォルトでチェックが外れます。
単位・型	真偽値(true/false)
省略時のデフォルト値	true
親タグ	mail-search-condition

#### 本文フラグ

タグ名

検索条件「本文」のデフォルト値を指定します。

#### 【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:mail-search-condition>
    <tns:text>true</tns:text>
  </tns:mail-search-condition>
</tns:defaults>
```

必須項目	×
複数設定	×
設定する内容・設定値	検索条件「本文」の初期状態を指定します。 true: デフォルトでチェックがつきます。 false: デフォルトでチェックが外れます。
単位・型	真偽値(true/false)
省略時のデフォルト値	true
親タグ	mail-search-condition

#### 添付ファイル名フラグ

タグ名 attachment-file-name

検索条件「添付ファイル名」のデフォルト値を指定します。

#### 【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:mail-search-condition>
    <tns:attachment-file-name>>false</tns:attachment-file-name>
  </tns:mail-search-condition>
</tns:defaults>
```

必須項目	×
複数設定	×
設定する内容・設定値	検索条件「添付ファイル名」の初期状態を指定します。 true: デフォルトでチェックがつきます。 false: デフォルトでチェックが外れます。
単位・型	真偽値(true/false)



省略時のデフォルト値	false
親タグ	mail-search-condition

#### 差出人フラグ

タグ名	sender
-----	--------

検索条件「差出人」のデフォルト値を指定します。

#### 【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:mail-search-condition>
    <tns:sender>false</tns:sender>
  </tns:mail-search-condition>
</tns:defaults>
```

必須項目	×
複数設定	×
設定する内容・設定値	検索条件「差出人」の初期状態を指定します。 true: デフォルトでチェックがつきます。 false: デフォルトでチェックが外れます。
単位・型	真偽値(true/false)
省略時のデフォルト値	false
親タグ	mail-search-condition

#### TOフラグ

タグ名	to
-----	----

検索条件「TO」のデフォルト値を指定します。

#### 【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:mail-search-condition>
    <tns:to>false</tns:to>
  </tns:mail-search-condition>
</tns:defaults>
```

必須項目	×
複数設定	×
設定する内容・設定値	検索条件「TO」の初期状態を指定します。 true: デフォルトでチェックがつきます。 false: デフォルトでチェックが外れます。
単位・型	真偽値(true/false)
省略時のデフォルト値	false
親タグ	mail-search-condition

#### CCフラグ

タグ名	cc
-----	----

検索条件「CC」のデフォルト値を指定します。

#### 【設定項目】

```

<tns:defaults>
  <tns:mail-search-condition>
    <tns:cc>false</tns:cc>
  </tns:mail-search-condition>
</tns:defaults>

```

必須項目	×
複数設定	×
設定する内容・設定値	検索条件「CC」の初期状態を指定します。 true: デフォルトでチェックがつきます。 false: デフォルトでチェックが外れます。
単位・型	真偽値(true/false)
省略時のデフォルト値	false
親タグ	mail-search-condition

項目

- 概要
- リファレンス
  - メール未読一覧の表示件数

## 概要

intra-mart Accel GroupMail のポートレット機能の共通情報の設定です。

モジュール	Accel GroupMail
フォーマットファイル(xsd)	WEB-INF/schema/iag-portlet-config.xsd
設定場所	WEB-INF/conf/iag-portlet-config.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tns:iag-portlet-config
xmlns:tns="http://www.ucm.co.jp/products/groupmail-
configurations-portlet"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.ucm.co.jp/products/groupmail-
configurations-portlet ../schema/iag-portlet-config.xsd ">
  <tns:mails-per-page>10</tns:mails-per-page>
</tns:iag-portlet-config>
```

## リファレンス

### メール未読一覧の表示件数

タグ名 mails-per-page

メール未読一覧の表示件数を設定します。

【設定項目】

```
<tns:mails-per-page>5</tns:mails-per-page>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	メール未読一覧の表示件数を1~100件の間で設定できます。
単位・型	整数(1~100)
省略時のデフォルト値	5
親タグ	iag-portlet-config