

# intra-mart X Server Version 5.0

## リリース・ノート

第 2 版 2006/12/25

### 1. はじめに

- (1) 弊社では、この本ドキュメントに記載されている『検証済み環境』にて動作確認をおこなっています。
- (2) 弊社の提供するドキュメントに記載の無い全ての事柄は、サポート対象外です。
- (3) 本製品に関する、最新の技術情報やパッチ情報は次のサイトをご覧ください。  
intra-mart Support Site : <http://www.intra-mart.jp/support/intramart.cgi>
- (4) IM-X Server のデザイナー (IM-X Designer) で作成した帳票テンプレートは、日本オプロ社 OPRO X Server 製品のデザイナー (OPRO X Designer) で開くことはできません。また、日本オプロ社 OPRO X Server 製品のデザイナー (OPRO X Designer) で作成したテンプレートを、IM-X Server のデザイナー (IM-X Designer) で開くこともできません。
- (5) スクリプト (ページベース) 開発モデルから呼び出す場合、JavaAPI を使用する方法があります。  
JavaAPI のドキュメントについては、「2. ドキュメントリスト」をご覧ください。  
また、Java クラス呼び出しについては、  
intra-mart 製品に付属の API リスト [スクリプト開発モデル]-[その他]-[JAVA クラスの利用] を参考ください。
- (6) サンプルについて  
[INSTALL\_PATH] は、IM-X Server インストールディレクトリを指します。
  - ・ JavaAPI のサンプルは、[INSTALL\_PATH]/tools/api/java/sample.java です。
  - ・ WindowsAPI のサンプル (Delphi) は、[INSTALL\_PATH]/tools/api/win/delphi/delphi\_sample.zip です。
  - ・ WindowsAPI のサンプル (VB) は、[INSTALL\_PATH]/tools/api/win/vb/vb\_sample.zip です。
  - ・ WindowsAPI のサンプル (VC++) は、[INSTALL\_PATH]/tools/api/win/vc++/vc++\_sample.zip です。
  - ・ HTTP 連携の場合、デザイナーのオプションメニュー「サンプル HTML の作成」から、呼び出し用 HTML のサンプルを作成することができます。

### 2. ドキュメントリスト

- (1) 製品マニュアル (PDF)  
CD 内の、各製品名のフォルダ以下「manual」にあります。
- (2) リファレンス・マニュアル (HTML)  
CD の最上層にある manual.html です。セットアップ等の際にご参照ください。
- (3) デザイナー ファーストステップ (PDF)  
CD 内の、docs/OXD-FirstStep.pdf です。また、リファレンス・マニュアル「OPRO X Designer ファーストステップ (PDF)」からもアクセスできます。
- (4) CGI / サーブレット パラメータリスト (HTML)

CD 内の、docs/parameter\_list\_ja\_2.5.html です。また、リファレンス・マニュアルからもアクセスできます。

(5) JavaAPI ドキュメント

CD 内の、docs/api/java/doc\_jp/index.html です。また、リファレンス・マニュアルからもアクセスできます。

### 3. 動作環境

intra-mart X Server V5.0 が動作するには、intra-mart WebPlatform / AppFramework Version 6.0.1(Patch 1)以上が必要です。

この本ドキュメントに記載されていない事項については、intra-mart WebPlatform / AppFramework の同製品のリリースノートを参考ください。

#### 3.1 IM-X Server

|            |  |
|------------|--|
| Java 実行環境  | JRE1.4.1 以上 (JRE1.4.2.07 が OXS と共にインストールされます)  |
| Web/AP サーバ | CGI もしくは Servlet(Servlet 2.2 以上)をサポートするサーバ   |
| CPU        | UltraSPARC-III(UltraSPARC5)以上が必要<br>POWER3-II 375 MHz 以上が必要<br>Intel PentiumIII 600 MHz 相当以上が必要  |
| メモリ        | 512 MB 以上が必要   |
| ディスク容量     | 110 MB 以上の空き容量が必要  |
| 動作確認済み OS  | Solaris 8<br>Red Hat Linux 6.2/7.2<br>Miracle Linux Standard Edition V2.0/V2.1B<br>(Kernel version 2.2.14 or higher, egcs-2.91.66)<br>Windows Server 2003 Standard/Enterprise Edition<br>Windows XP Professional<br>Windows 2000 Professional/Server/Advanced Server<br>Windows NT Workstation/Server 4.0<br>IBM AIX 4.3.3/5L<br>HP-UX 11i |
| 検証済みデータベース | Oracle8-10g<br>PostgreSQL7.2-8.0<br>SQLServer7、2000、2005<br>DB2 UDB 7-8  |

サーバからの直印刷機能 (Print Service )は、Windows プラットフォームのみの対応となります。

Linux/Solaris プラットフォームにて CGI をご使用になる場合は、"libstdc++.so.2.10.0" および "libstdc++.a.2.10.0" をシステムに適用する必要があります。これらは GNU C コンパイラ(例えば gcc 2.95.1)にあります。

Windows プラットフォーム以外でグラフ生成 画像の透過処理を使用する場合は、X Window 稼働下で IM-X Server を起動する必要があります。

OXS API for Java は、JRE1.4.1 以上で動作します。

OXS API for Windows を使用する場合は、JRE1.4.1 以上が必要です。

### 3.2 IM-X Designer

|        |   |
|--------|---|
| OS     | Windows Server 2003 Standard/Enterprise Edition<br>Windows XP Home Edition/Professional<br>Windows 2000 Professional/Server (SP1 以上)<br>Windows NT Workstation/Server 4.0 (SP4 以上)<br>但し、Internet Explorer 4.0 以上がインストールされていることが必要。 |
| CPU    | Intel PentiumIII 500 MHz 相当以上が必要 (1 GHz 以上を推奨)  |
| メモリ    | 256 MB 以上が必要  |
| ディスク容量 | インストールには 90 MB 以上の空き容量が必要<br>動作させるには 100 MB 以上の空き容量を推奨  |

### 3.3 クライアント環境

|               |   |
|---------------|---|
| 動作検証済みウェブブラウザ | Internet Explorer 5、6、7<br>Firefox 1.0、1.5、2.0<br>Opera7、8、9<br>Netscape7.1 |
|---------------|---|

## 4. 著作権および特記事項

intra-mart は株式会社 NTT データ イントラマートの商標です。

Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは、Sun Microsystems, Inc. の米国ならびにその他の国における商標です。

OPRO X Server は日本オプロ株式会社の商標または登録商標です。

他の会社名、製品名およびサービス名などはそれぞれ各社の商標または登録商標です。

以上