



# 目次

---

- 改訂情報
- OAuth認証モジュール について
- 基本的な操作
  - クライアントアプリケーションの登録
  - クライアントアプリケーションの更新
  - クライアントアプリケーションの削除

## 改訂情報

---

変更年月日	変更内容
-------	------

---

2014-12-01	初版
------------	----

---

## OAuth認証モジュール について

---

OAuth認証モジュール は intra-mart Accel Platform 上でOAuth認証機能を利用するためのモジュールです。  
OAuth認証を利用することで、アプリケーションがリソースを参照する際にパスワードやその他の認証情報をアプリケーションにさらすことなくアクセスを許可することができます。

OAuth認証モジュールの管理者 は以下の操作を行うことができます。

- クライアントアプリケーションを登録する。
- クライアントアプリケーションを更新する。
- クライアントアプリケーションを削除する。


## 基本的な操作

ここでは OAuth認証機能 の基本的な操作を紹介します。

### クライアントアプリケーションの登録

クライアントアプリケーションを登録する場合は、以下の手順で行ってください。

1. intra-mart Accel Platform にログインして、「サイトマップ」 → 「OAuth認証 - アプリケーション管理者 - アプリケーション管理」の順にクリックします。
2. ツールバーの「クライアント追加」をクリックします。



3. フォームの各要素の内容を入力して「登録」をクリックします。

**クライアント追加**

←

クライアントID \*

**+** クライアント名

標準表示名 \*

ユーザロケールのクライアント名が設定されていない場合、「標準表示名」が表示されます。

認証フロー \*

認可コードフロー  
(Webアプリケーションでアクセストークンを取得する場合はこちら)

インプリシットフロー  
(モバイルやデスクトップアプリケーション等のネイティブアプリケーションでアクセストークンを取得する場合はこちら)

リダイレクトURI \*

**+** 説明

画像

アクセス範囲

スコープ	主題	本文

0 ページ中 1 ページ目 5

**登録**

Copyright © 2012 NTT DATA INTRAMART CORPORATION

Powered by  top ↑


設定項目	説明
クライアントID	クライアントアプリケーションを一意に表すIDを設定します。
標準表示名	クライアントアプリケーションの標準表示名を設定します。標準表示名はログインユーザのロケールのクライアント名が設定されていない場合に利用されま す。
クライアント名 (日 本語)	日本語ロケールのクライアントアプリケーション名を設定します。
クライアント名 (英 語)	英語ロケールのクライアントアプリケーション名を設定します。
クライアント名 (中 国語)	中国語ロケールのクライアントアプリケーション名を設定します。
認証フロー	クライアントアプリケーションが利用する認証フローを設定します。
リダイレクトURI	認証結果をリダイレクトするクライアントアプリケーションのリダイレクトエン ドポイントを設定します。
説明 (日本語)	日本語ロケールのクライアントアプリケーションの説明を設定します。
説明 (英語)	英語ロケールのクライアントアプリケーションの説明を設定します。
説明 (中国語)	中国語ロケールのクライアントアプリケーションの説明を設定します。

設定項目	説明
画像	クライアントアプリケーション画像を設定します。
アクセス範囲	クライアントアプリケーションがユーザに許可を求めるアクセス範囲を設定します。

### コラム

ラベルの左にある「+」アイコンをクリックすると各ロケールの入力欄が表示されます。

1. 「決定」をクリックします。



2. クライアントアプリケーションを登録することができました。

## クライアントアプリケーションの更新

クライアントアプリケーションを更新する場合は、以下の手順で行ってください。

### 注意

クライアントアプリケーションの更新を行えるのは、画面から登録したアプリケーションのみになります。設定ファイルに定義されているクライアントアプリケーションを更新することはできません。

1. intra-mart Accel Platform にログインして、「サイトマップ」 → 「OAuth認証 - アプリケーション管理者 - アプリケーション管理」の順にクリックします。
2. クライアントアプリケーション一覧より、利用状況を確認したいアプリケーションをクリックします。

クライアント一覧

クライアント追加

クライアント一覧

No Image	imboxクライアント imboxに投稿されたメッセージへアクセスするアプリケーションです。
No Image	Collaboration スケジュール クライアント Accel Collaboration のスケジュール情報を提供するアプリケーションです。
No Image	サンプル サンプルクライアントです。

Copyright © 2012 NTT DATA INTRAMART CORPORATION

Powered by intra-mart top ↑

3. フォームの各要素の内容を入力して「更新」をクリックします。



**クライアント詳細**

← C

クライアントID	sample						
クライアントシークレット	cbbb88b915884be08b202d38b4150092						
<b>+</b> クライアント名	標準表示名* <input type="text" value="サンプル"/> <small>ユーザロケールのクライアント名が設定されていない場合、「標準表示名」が表示されます。</small>						
認証フロー*	<input checked="" type="radio"/> 認可コードフロー <small>(Webアプリケーションでアクセストークンを取得する場合はこちら)</small> <input type="radio"/> インプリシットフロー <small>(モバイルやデスクトップアプリケーション等のネイティブアプリケーションでアクセストークンを取得する場合はこちら)</small>						
リダイレクトURI*	<input type="text" value="https://sample.com"/>						
<b>+</b> 説明							
画像	<div style="text-align: center;">No Image</div> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px;"> <span>+ ファイル追加...</span> <span>✖ 中断</span> <span>🗑 削除</span> </div>						
アクセス範囲	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>+ 追加</span> <span>- 削除</span> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>スコープ</th> <th>主題</th> <th>本文</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> schedule</td> <td>スケジュール情報へのアクセス</td> <td>Accel Collaboration のスケジュール情報へのアクセスを許可します。</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <span>C</span> <span>◀◀</span> <span>  1 ページ中 1</span> <span>ページ目</span> <span>▶▶</span> <span>5 ▼</span> </div>	スコープ	主題	本文	<input type="checkbox"/> schedule	スケジュール情報へのアクセス	Accel Collaboration のスケジュール情報へのアクセスを許可します。
スコープ	主題	本文					
<input type="checkbox"/> schedule	スケジュール情報へのアクセス	Accel Collaboration のスケジュール情報へのアクセスを許可します。					
利用ユーザ	利用ユーザ一覧 <span>▼</span>						

更新
削除

Copyright © 2012 NTT DATA INTRAMART CORPORATION Powered by top ↑

設定項目	説明
クライアントID	クライアントアプリケーションを一意に表すIDを設定します。
標準表示名	クライアントアプリケーションの標準表示名を設定します。標準表示名はログインユーザのロケールのクライアント名が設定されていない場合に利用されます。
クライアント名 (日本語)	日本語ロケールのクライアントアプリケーション名を設定します。
クライアント名 (英語)	英語ロケールのクライアントアプリケーション名を設定します。
クライアント名 (中国語)	中国語ロケールのクライアントアプリケーション名を設定します。
認証フロー	クライアントアプリケーションが利用する認証フローを設定します。
リダイレクトURI	認証結果をリダイレクトするクライアントアプリケーションのリダイレクトエンドポイントを設定します。

設定項目	説明
説明（日本語）	日本語ロケールのクライアントアプリケーションの説明を設定します。
説明（英語）	英語ロケールのクライアントアプリケーションの説明を設定します。
説明（中国語）	中国語ロケールのクライアントアプリケーションの説明を設定します。
画像	クライアントアプリケーション画像を設定します。
アクセス範囲	クライアントアプリケーションがユーザに許可を求めるアクセス範囲を設定します。

利用ユーザー一覧を開くとアプリケーションを利用しているユーザを確認することができます。



### コラム


ラベルの左にある「+」アイコンをクリックすると各ロケールの入力欄が表示されます。



### 注意

認証フローを変更すると、それまでに利用していたクライアントシークレットやアクセストークンが無効になります。

1. 「決定」をクリックします。



2. クライアントアプリケーションを更新することができました。

## クライアントアプリケーションの削除

クライアントアプリケーションを削除する場合は、以下の手順で行ってください。

### 注意

クライアントアプリケーションの削除を行えるのは、画面から登録したアプリケーションのみになります。設定ファイルに定義されているクライアントアプリケーションを削除することはできません。

1. intra-mart Accel Platform にログインして、「サイトマップ」 → 「OAuth認証 - アプリケーション管理者 - アプリケーション管理」の順にクリックします。
2. クライアントアプリケーション一覧より、利用状況を確認したいアプリケーションをクリックします。

The screenshot shows the 'クライアント一覧' (Client List) page. The page title is 'クライアント一覧'. There is a 'クライアント追加' (Add Client) button in the top left. The main content area is titled 'クライアント一覧' and contains a list of three clients. Each client entry has a 'No Image' placeholder on the left and text on the right. The 'サンプル' (Sample) client entry is highlighted with a red border. The footer contains the text 'Copyright © 2012 NTT DATA INTRAMART CORPORATION' and 'Powered by intra-mart top ↑'.

クライアント名	説明
imboxクライアント	imboxに投稿されたメッセージへアクセスするアプリケーションです。
Collaboration スケジュールクライアント	Accel Collaboration のスケジュール情報を提供するアプリケーションです。
サンプル	サンプルクライアントです。

3. 「削除」をクリックします。

クライアント詳細

←

クライアントID: sample


クライアントシークレット: cbc88b915884be08b202d38b4150092

クライアント名:  ユーザロケールのクライアント名が設定されていない場合、「標準表示名」が表示されます。

認証フロー\*  
 認可コードフロー (Webアプリケーションでアクセストークンを取得する場合はこちら)  
 インプリシットフロー (モバイルやデスクトップアプリケーション等のネイティブアプリケーションでアクセストークンを取得する場合はこちら)

リダイレクトURI\*:

説明

画像: 

アクセス範囲

+ 追加 - 削除

スコープ	主題	本文
<input type="checkbox"/> schedule	スケジュール情報へのアクセス	Accel Collaboration のスケジュール情報へのアクセスを許可します。


1 ページ中 1 ページ目 5

利用ユーザ:

Copyright © 2012 NTT DATA INTRAMART CORPORATION

Powered by  top ↑

4. 「決定」をクリックします。



5. クライアントアプリケーションを削除することができました。